

Machine - Surcote et Calibrage + Orientation sur CN - Importation

1. Avant de commencer

! Avant de commencer, c'est le moment idéal pour sauvegarder vos fichiers Cabinet Vision...


- Si quelque chose ne se passe pas exactement comme prévu, vous pourrez recommencer
- Jetez un œil à notre guide sur l'[utilitaire de sauvegarde](#)


2. Installation du Paquet

2.1. Extraire le Paquet

Notre prochaine étape consiste à décompresser le téléchargement

1. Clic droit> Extraire tout
2. Décochez "Afficher les fichiers extraits une fois terminé"
3. Extraire








2.2. Importer le Paquet

Nous sommes prêts à importer le package dans Cabinet Vision > Écran de démarrage > Utilitaires > Paquets d'installation

1. Ouvrez le paquet
2. Passer en mode d'importation - Basculer entre les modes de création et d'importation
3. Écraser tous les items existants
4. Importer le contenu du paquet
5. Cliquez sur OK



⚠ Ce package comporte un paramètre utilisateur, il faut donc répéter l'importation du package sur tout les postes en décochant les SCU



3. Quelle est la prochaine étape?

Importation terminée - Quelle est la prochaine étape?

Jetez un œil sur le Guide de l'utilisateur pour plus d'informations sur votre nouveau paquet.

4. Instructions vidéo

Voici une vidéo montrant comment importer ce package.

[Importer le package](#)